

1. Jaws et Braille EDGE définition des touches

Ce tableau définit les fonctions des commandes Braille EDGE pour Jaws.

1.1 Commandes de déplacement

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Début du fichier	Points 1, 2, 3 + Espace	Fin du fichier	Points 1, 2 Points 4, 5, 6 + Espace
Dire la ligne	Points 1, 4 + Espace	Dire le caractère suivant	Point 6 + Espace
Dire la ligne suivante	Point 4 + Espace Flèche de navigation basse	Dire le mot suivant	Point 5 + Espace
Dire le caractère précédent	Point 3 + Espace	Dire la ligne précédente	Point 1 + Espace Flèche de navigation haute
Dire le mot précédent	Point 2 + Espace	Dire le mot courant	Points 2, 5 + Espace
Dire le caractère courant	Points 3, 6 + Espace	Tout sélectionner	Points 1, 8 F3 + Point 1
Défilement Braille vers la gauche	F1 + F2 Flèche de navigation Gauche	Défilement braille vers la Droite	F3 + F4 Flèche de navigation Droite
JAWS Origine	Bouton de défilement haut de gauche + Bouton de défilement haut de droite	JAWS Fin	Bouton de défilement bas de gauche + Bouton de défilement bas de droite

1.2 Fonctions application Windows

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Suivi braille du curseur actif	Points 3, 6	Couper texte vers presse papier (CTRL+X)	Points 1, 3, 4, 6
Minimiser toutes les applications	Points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 F7 + Points 1, 3, 4	Copier texte vers presse papier (CTRL+C)	Points 1, 4
Dire tout	Points 1, 2, 4, 5	Coller texte depuis le presse papier (CTRL+v)	Points 1, 2, 3, 6
Menu démarrer	Points 2, 3, 4 + Espace Bouton de défilement haut gauche + Bouton de défilement bas gauche + Bouton de défilement haut droite	Barre de menu (activer touche ALT)	Points 1, 3, 4 + Espace F4
Options braille	Points 1, 2, 3, 7 + Espace	Echappe	Points 1, 5 + Espace F1
Afficher le mot courant en braille informatique	Points 2, 4, 5, 6	Braille abrégé activer/désactiver	Défilement haut Gauche + Défilement Bas Gauche ou Défilement haut Droite + Défilement bas Droite
Aide clavier	Points 1, 3	Exécuter un utilitaire de Jaws	Points 2, 4
Supprimer	Points 1, 4, 5 + Espace	Fenêtre Jaws	Points 2, 4, 5
Mode saisie Activer/Désactiver	Points 2, 3, 4, 5, 7 + Espace		

1.3 Simulation du clavier Azerty

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Aller au champ suivant (TAB)	Points 4, 5+ Espace F2	Tabulation arrière dans menus ou boîtes de dialogues (MAJ+TAB)	Points 1, 2 + Espace F2 + Espace
Braille ALT +TAB	Points 4, 5, 7 + Espace F2 + F4	Braille Entrer	Point 8
Aligner le texte sur l'afficheur	Points 2, 3, 5, 6	Aller au texte suivant qui n'est pas un lien	Points 4, 5, 6

1.4 Bascule de commande

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Basculer curseur: curseur PC ou curseur JAWS	Point 3	Curseur actif suit braille Activer/désactiver	Point 4
Marquage attributs gras, souligné, barré, tout, Désactiver, surligné	Point 2	6/8 points braille Activer/Désactiver	F1 + bouton de défilement bas
Mode braille: mode historique de la synthèse, mode attributs, mode ligne, mode structuré	Point 1		

1.5 Touches de navigation

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
40 caractères précédents (Gauche)	Bouton de défilement haut	40 caractères suivants (Droite)	Bouton de défilement bas
Afficher la ligne précédente non vide	F4 + Bouton de défilement bas	Afficher la ligne suivante non vide	F1 + bouton de défilement haut

1.6 Touches pour Internet Explorer

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Sélectionner un cadre	Points 1, 2, 4	Sélectionner un lien	Points 2, 4, 7
Page Web suivante	Points 1, 3, 4, 5 Points 6, 7 + Espace	Page Web précédente	Points 1, 2, 3, 4 Points 3, 7 + Espace

1.7 Touches pour Outlook

Jaws	Braille EDGE	Jaws	Braille EDGE
Aller à la liste des pièces jointes	Points 1, 2, 4	Message précédent	Point 1 + Espace
Message suivant	Point 4 + Espace	Supprimer message	Points 1, 4, 5 + Espace